

```
1 REPORT zhp_jt_auth_view.
2
3 TABLES: usr02, zhp_auth_methods, agr_define.
4
5 DATA: o_auth TYPE REF TO zcl_jt_auth_view.
6
7 SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE text-001.
8
9 SELECT-OPTIONS: so_bname FOR usr02-bname NO INTERVALS MODIF ID usr,
10                 so_pnam FOR agr_define-agr_name NO INTERVALS MODIF ID rol.
11
12 PARAMETERS: p_tcode TYPE zhp_auth_methods-name MODIF ID trn,
13             p_name TYPE zhp_auth_methods-name AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 30 USER-
14             COMMAND cml.
15 SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.
16
17 AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
18 LOOP AT SCREEN.
19     " podmínka pro skrytí vstupního pole: název transakce
20     IF p_name NS 'TCODE' AND screen-group1 = 'TRN'.
21         screen-invisible = 1.
22         screen-active = 0.
23     ENDIF.
24     " podmínka pro skrytí vstupního pole: uživatelské jméno
25     IF p_name CS 'LIST' AND screen-group1 = 'USR'.
26         screen-invisible = 1.
27         screen-active = 0.
28     ENDIF.
29     " podmínka pro skrytí vstupního pole: název role/profilu
30     IF p_name NS 'LIST' AND screen-group1 = 'ROL'.
31         screen-invisible = 1.
32         screen-active = 0.
33     ENDIF.
34     " podmínka pro skrytí vstupního pole: název role/profilu
35     IF p_name = 'TCODE_CHECK' AND ( screen-group1 = 'ROL' OR screen-group1 = 'USR').
36         screen-invisible = 1.
37         screen-active = 0.
38     ENDIF.
39     MODIFY SCREEN.
40 ENDLOOP.
41
42 INITIALIZATION.
43 DATA: vrm_values TYPE vrm_values.
44
45 " seznam metod a jejich popisů
46 SELECT name, dscr FROM zhp_auth_methods
47 INTO TABLE @vrm_values.
48
49 " FM pro vytvoření listboxu
50 CALL FUNCTION 'VRM_SET_VALUES'
51 EXPORTING
52     id = 'P_NAME'
53     values = vrm_values
54 EXCEPTIONS
55     id_illegal_name = 1
56     OTHERS = 2.
57
58 START-OF-SELECTION.
59 CLEAR o_auth.
60 " kontrola zda byly vyplněny vstupní select-options
61 IF so_bname IS INITIAL AND so_pnam IS INITIAL AND p_tcode IS INITIAL.
62     MESSAGE i001(zhp_auth) DISPLAY LIKE 'E'.
63 EXIT.
```

```
64  ENDIF.
65  " inicializace objektu třídy
66  o_auth = NEW #( i_bname = so_bname[]
67                  i_prnam = so_prnam[]
68                  i_tcode = p_tcode
69                  i_mname = p_name ).
70  IF o_auth->check_error( ) IS INITIAL.
71      CALL SCREEN 0100.
72  ENDIF.
73  " část kódu před zobrazením obrazovky 0100
74  MODULE status_0100 OUTPUT.
75      SET TITLEBAR 'TITLE_0100'. " nastavení titulku
76      SET PF-STATUS 'STATUS_0100'. " nastavení statusu
77  ENDMODULE.
78
79  MODULE user_command_0100 INPUT.
80      CASE sy-ucomm.
81          WHEN 'BACK'.
82              LEAVE TO SCREEN 0. " vrácení se na úvodní obrazovku
83
84          WHEN 'EXIT' OR 'END'.
85              LEAVE PROGRAM. " ukončení programu
86      ENDCASE.
87  ENDMODULE.
```